

## incl FTP 設定マニュアル



対応 OS : Windows10 / 8.1 / 8 / 7

### 必要なもの

1. FFFTP
2. ホームページ転送情報  
[FTP 情報](#)が記載されたメール もしくは 登録完了通知書です。お手元にご準備ください。

### 設定手順

- 1 : ソフト起動～FTP 情報設定
- 2 : WWW サーバー接続
- 3 : ファイル削除
- 4 : ファイルのアップロード

# FTP 情報について



incl 個人ホームページ申し込みいただき有難うございます。  
お客様のホームページディレクトリを登録しましたので  
御確認の程をお願い致します。

FTPに関する指定事項は以下の通りです。

ホスト名 : web1.incl.ne.jp  
ユーザー名 : po\_hoge  
パスワード : ■■■■■■  
ホームページアドレス : <http://web1.incl.ne.jp/hoge/>

▶ ファイル転送は public\_html の下に転送して下さい。  
タミーとしてindex.html (たいま作成中!画面)を  
登録してありますので、それを削除してホームページデータを  
転送して下さい。

代表的なFTPクライアントの設定はこちらのURLの  
接続設定、ソフトウェア設定の項目をご覧ください。  
<http://ics.incl.ne.jp/incl/support/index.html>

個人ホームページの運営について、コンテンツ内容は

FTP 情報は、ホームページ開設時に届くメール  
もしくは、登録完了通知書に記載しております。  
(メール左図参照)

※紛失された場合は、再発行いたしますので

[incl 事務局](#)までご連絡ください。

# 1 : ソフト起動～FTP 情報設定




- [FFFTP]のアイコンをダブルクリックし起動



【ホスト一覧】

- [新規ホスト]をクリック




【基本】タブ

- 以下のように設定

- ・ホストの設定名 : FTP ソフト内での表示名
- ・ホスト名(アドレス) : ホスト名 ※[ホームページ転送情報](#) 参照
- ・ユーザー名 : ユーザー名 ※[ホームページ転送情報](#) 参照
- ・パスワード/パスフレーズ : パスワード ※[ホームページ転送情報](#) 参照
- ・ホストの初期フォルダ : 以下いずれかを入力
  - 非商用ホームページ : public\_html
  - 商用ホームページ : pay\_html


- [OK]をクリック

## 2 : WWW サーバー接続



### 【ホスト一覧】

- 接続するホストの設定名を選択し、  
[接続]をクリック



正常に接続されると、


左側にローカルのファイル、

右側にサーバーのファイルが表示されます。

### ※接続が確立されない場合※


お客様のルーターやファイヤーウォールの影響により、通信が確立できない場合があります。

以下の設定変更をお試しください。



### 【ホスト一覧】


- 接続するホストの設定名を選択し、  
[設定変更]をクリック



### 【拡張】タブ

- [PASV モードを使う]のチェックを切り替え、  
[OK]をクリック
- 再度、 [2 : WWW サーバー接続](#) を実施

### 3 : ファイル削除




- 右(サーバー)側から、削除するファイルを選択
- [コマンド]→[削除]をクリック



- 【削除(ホスト)】
- [はい]をクリック

## 4 : ファイルのアップロード



- 左(ローカル)側から、アップロードするファイルを選択
- [コマンド]→[アップロード]をクリック