

## incl メール設定マニュアル



## メール

OSバージョン：10 メールソフトバージョン：12

### 必要なもの

1. メール(Mac 搭載メールソフト)  
常に最新版でご利用いただくことを推奨いたします。
2. メール利用サービス登録完了通知書  
右上に大きく「重要」とかかれた書面です。設定前に、お手元にご準備ください。  
紛失された場合は、[incl ホームページ](#)より有料にて再発行できます。

### 設定手順

- 1：ソフト起動～設定画面へ
- 2：メールアドレス設定 ※
- 3：メール受信
- 4：設定確認
- 5：アカウント削除

### ※アドレス設定・設定確認する際のご注意※

Mac 搭載「メール」では、設定内容の編集中（設定・設定確認時）に、一度入力した内容が消える現象が起きる場合があります。次の画面へ進める前や、設定内容を保存する前に、再度全ての項目をご確認ください。

# 1 : ソフト起動～設定画面へ




- [メール]のアイコンをクリックし起動



- 【メールアカウントのプロバイダを選択...】
- [その他のメールアカウント...]を選択し、  
[続ける]をクリック

## 【メールアカウントのプロバイダを選択...】が表示されない場合



- メニューバーから[メール]→[アカウントを追加...]  
をクリック

上記画面が表示されます

## 2 : メールアドレス設定



### 【メールアカウントを追加】

#### ■ 以下のように設定

- ・ 名前 : 受信者に表示される送信者名
- ・ メールアドレス : メールアドレス
- ・ パスワード : メールパスワード  
※登録完了通知書に記載

#### ■ [サインイン]をクリック

#### ■ 以下のように設定

- ・ メールアドレス : メールアドレス
- ・ ユーザ名 : メールアカウント  
※登録完了通知書に記載
- ・ パスワード : メールパスワード  
※登録完了通知書に記載
- ・ アカウントの種類 : POP
- ・ 受信用メールサーバ :  
メールアドレスの '@' より後の部分
- ・ 送信用メールサーバ :  
メールアドレスの '@' より後の部分


#### ■ 全ての項目の入力内容を確認 ※

#### ■ [サインイン]をクリック


### 【パスワードを“~”に安全に送信できませんでした】

#### ■ [続ける]をクリック

#### ■ もう一度表示があれば、再度[続ける]をクリック



- メニューバーから[メール]→[環境設定...]をクリック



- [アカウント]をクリック

- 設定するアカウントを選択

#### 【アカウント情報】タブ

- 説明：メールソフト内での表示名を入力

例：メールアドレスそのまま、「仕事用」等

- メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除：  
(推奨設定)

チェック有


※下のドロップダウンリストより、

サーバから削除する日数を併せて設定

(別のソフトやアプリでも受信する方)

チェック無

※複数の端末で同じメールを受信できます



## 【サーバ設定】タブ

- 以下のように設定

### 受信用メールサーバ(POP)

- ・ 接続設定を自動的に管理：チェック無
- ・ ポート：110
- ・ TLS/SSL を使用：チェック無
- ・ 認証：パスワード

### 送信用メールサーバ(SMTP)

- ・ 接続設定を自動的に管理：チェック無
- ・ ポート：587
- ・ TLS/SSL を使用：チェック無
- ・ 認証：パスワード

- [保存]をクリック

- 閉じるボタン(赤)をクリックし、アカウント画面を閉じる

### 3 : メール受信




- [受信ボタン]  をクリック


## 4 : 設定確認



- [メール]のアイコンをクリックし起動



- メニューバーから[メール]→[環境設定...]をクリック



- [アカウント]をクリック

- 設定確認を行うアカウントを選択

【アカウント情報】タブ

- 説明：メールソフト内での表示名を入力

例：メールアドレスそのまま、「仕事用」等

- メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除：  
(推奨設定)

チェック有


※下のドロップダウンリストより、

サーバから削除する日数を併せて設定

(別のソフトやアプリでも受信する方)

チェック無

※複数の端末で同じメールを受信できます



## 【サーバ設定】タブ

- 以下のように設定されているか確認

### 受信メールサーバ(POP)

- ・ ユーザ名：メールアカウント  
※登録完了通知書に記載
- ・ パスワード：メールパスワード  
※登録完了通知書に記載
- ・ ホスト名：メールアドレスの'@'より後の部分
- ・ 接続設定を自動的に管理：チェック無
- ・ ポート：110
- ・ TSL/SSL を使用：チェック無
- ・ 認証：パスワード


- [POPの詳細設定]をクリック



- TLS 証明書：[なし]を選択

- セキュリティ保護されていない認証を許可：チェック有

- [OK]をクリック



### 送信用メールサーバ(SMTP)

- [アカウント]のドロップダウンリストより、  
[SMTPサーバリストを編集...]をクリック



説明      サーバ名      使用しているアカウント

説明: \_\_\_\_\_

ユーザ名: \_\_\_\_\_

パスワード: ●●●●●●

ホスト名: \_\_\_\_\_

接続設定を自動的に管理

ポート: \_\_\_\_\_ 587     TLS/SSLを使用

認証: パスワード

キャンセル    OK

■ 設定確認を行うアカウントを選択

【サーバ設定】タブ

■ 以下のように設定されているか確認

- ・ ユーザ名：メールアカウント  
※登録完了通知書に記載
- ・ パスワード：メールパスワード  
※登録完了通知書に記載
- ・ ホスト名：メールアドレスの'@'より後の部分
- ・ 接続設定を自動的に管理：チェック無
- ・ ポート：587
- ・ TLS/SSL を使用：チェック無
- ・ 認証：パスワード

説明      サーバ名      使用しているアカウント

説明: \_\_\_\_\_

サーバ設定    詳細

TLS証明書: なし

セキュリティ保護されていない認証を許可


キャンセル    OK

【詳細】タブ

■ TLS 証明書：[なし]を選択

■ セキュリティ保護されていない認証を許可：チェック有

■ [OK]をクリック




■ [保存]をクリック

■ 閉じるボタン(赤)をクリックし、  
アカウント画面を閉じる

## 5 : アカウント削除



- [メール]のアイコンをクリックし起動



- メニューバーから[メール]→[環境設定...]をクリック



- [アカウント]をクリック

- 削除するアカウントを選択


【サーバ設定】タブ  
送信用メールサーバ(SMTP)

- [アカウント]のドロップダウンリストより、  
[SMTPサーバリストを編集...]をクリック




■ 削除するサーバー名を選択し、  
削除ボタン(-)をクリック

■ [OK]をクリック




■ 削除するアカウントを選択し、  
削除ボタン(-)をクリック



【メールアカウント“~”を削除してもよろしい  
ですか？】

■ [OK]をクリック



【“~”POP アカウントとそのすべての  
メッセージを削除してもよろしいですか？】

■ [削除]をクリック