

incl メール設定マニュアル

メール(windows10 搭載)

※Windows10 付属メールソフトに関するご注意※

- ・本メールソフトには、サーバーにメッセージのコピーを置く設定項目が存在しません。
- ・メールソフトの受信トレイで削除したメールは、サーバーと同期後、メールサーバーからも削除されます。
- ・複数の端末に、同じメールアドレスを設定して使用する場合は、本メールソフトは補助的に利用されることをおすすめいたします。

必要なもの

1. メール(windows10 搭載メールソフト)

2. メール利用サービス登録完了通知書

右上に大きく「重要」とかかれた書面です。設定前に、お手元にご準備ください。

紛失された場合は、[incl ホームページ](#)より有料にて再発行できます。

設定手順

1：ソフト起動～設定画面へ

2：メールアドレス設定

3：メール受信

4：設定確認


5：アカウント削除

1 : ソフト起動～設定画面へ




- キーボード左下の[Windows キー]を押し、画面の検索ボックスに「メール」と入力

- [メール]をクリックして起動




- 【アカウントの選択】画面が表示されたら
[2 : メールアドレス設定](#) へ進む

【アカウントの選択】画面が表示されない場合




- [アカウント]をクリック



- [アカウントの追加]をクリック

- [2 : メールアドレス設定](#)へ進む

2 : メールアドレス設定



【アカウントの選択】

■ [詳細設定] をクリック



【詳細設定】

■ [インターネット メール] をクリック

アカウントの追加

インターネット メール アカウント

メールアドレス
someone@example.com

ユーザー名
例: kevinc, kevinc@contoso.com, domain#kevinc

パスワード

アカウント名

この名前を使用してメッセージを送信

受信メール サーバー

アカウントの種類
POP3

メールの送信 (SMTP) サーバー

送信サーバーには、認証が必要です

送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する

受信メールには SSL が必要

送信メールには SSL が必要

キャンセル サインイン

【インターネット メール アカウント】

■ 以下のように入力

- ・ **メールアドレス** : メールアドレス
- ・ **ユーザ名** : メールアカウント
※登録完了通知書に記載
- ・ **パスワード** : メールパスワード
※登録完了通知書に記載
- ・ **アカウント名** : メールソフト内での表示名
例 : メールアドレスそのまま、「仕事用」等
- ・ **この名前を使用してメッセージを送信** :
受信者に表示される送信者名
- ・ **受信メールサーバー** :
メールアドレスの '@' より後の部分
- ・ **アカウントの種類** : POP3
- ・ **メールの送信 (SMTP) サーバー** :
メールアドレスの '@' より後の部分
- ・ **送信サーバーには、認証が必要です** : チェック有
- ・ **送信メールに同じユーザ名とパスワードを使用する** :
チェック有
- ・ **受信メールには SSL が必要** : チェック無
- ・ **送信メールには SSL が必要** : チェック無

■ [サインイン] をクリック

アカウントの追加

すべて完了しました。
アカウントは正常にセットアップされました。

✉ someone@example.com

完了

【すべて完了しました。】

■ [完了] をクリック


3 : メール受信



■ 受信するアカウントをクリック


■ [同期]  をクリック

4 : 設定確認



■ [アカウント]をクリック

■ 設定確認を行う、メールアカウント名をクリック




【～アカウントの設定】

■ 以下のように設定されているか確認


- ・ **ユーザー名** : メールアカウント
※登録完了通知書に記載
- ・ **パスワード** : メールパスワード
※登録完了通知書に記載
- ・ **アカウント名** : メールソフト内での表示名
例 : メールアドレスそのまま、「仕事用」等

■ [メールボックスの同期設定を変更]をクリック



【～の同期設定】

■ [メールボックスの詳細設定] をクリック



【～の同期設定】

■ 以下のように設定されているか確認

- ・ **受信メールサーバー** :
メールアドレスの '@' より後の部分
- ・ **送信(SMTP)メールサーバー** :
メールアドレスの '@' より後の部分
- ・ **送信サーバーには認証が必要** : チェック有
- ・ **メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う** :
チェック有
- ・ **受信メールに SSL を使う** : チェック無
- ・ **送信メールに SSL を使う** : チェック無

■ [完了] をクリック

アカウントの設定 ×

アカウントの設定

✉ [\[メールアドレス\]](#)

ユーザー名

パスワード

アカウント名


メールボックスの同期設定を変更
コンテンツを同期するためのオプションです。

アカウントの削除
このアカウントをデバイスから削除します。

【～アカウントの設定】


■ [保存]をクリック

5 : アカウント削除




■ [アカウント]をクリック

■ 削除するメールアカウント名をクリック



【～アカウントの設定】

■ [アカウントの削除]をクリック



【このアカウントを削除しますか？】

■ 削除するアドレスが表示されていることを確認

■ [削除]をクリック