

## incl メール設定マニュアル



# Thunderbird

バージョン：60

## 必要なもの

### 1. Thunderbird

[ヘルプ]→[Mozilla Thunderbird について]を開くことでソフトウェアの自動更新が行われます。  
常に最新版でご利用いただく事を推奨いたします。

### 2. メール利用サービス登録完了通知書

右上に大きく「重要」とかかれた書面です。設定前に、お手元にご準備ください。  
紛失された場合は、[incl ホームページ](#)より有料にて再発行できます。

## 設定手順

1：ソフト起動～設定画面へ

2：メールアドレス設定

3：メール受信(参考資料：メールの送受信が正常に完了しない場合の対処法)


4：設定確認

5：アカウント削除

# 1 : ソフト起動～設定画面へ



- [Thunderbird]のアイコンをダブルクリックし起動



- メニューバーから[ファイル]→[新規作成]→  
[既存のメールアカウント]をクリック

## 2 : メールアドレス設定



既存メールアドレスのセットアップ

あなたのお名前(N):  受信者に表示される名前です

メールアドレス(E):  既存のメールアドレスです

パスワード(P):

パスワードを記憶する(M)

新しいメールアドレスを取得(G)...

続ける(C) キャンセル(A)

### ■ 以下のように入力

- ・あなたのお名前：受信者に表示される送信者名
- ・メールアドレス：メールアドレス
- ・パスワード：メールパスワード  
※登録完了通知書に記載
- ・パスワードを記憶する：チェック有

### ■ [続ける]をクリック

既存メールアドレスのセットアップ

あなたのお名前(N):  受信者に表示される名前です

メールアドレス(E):  既存のメールアドレスです

パスワード(P):

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバー名で検索したことにより見つかりました。


受信サーバー: POP3, STARTTLS

送信サーバー: SMTP, 接続の保護なし

ユーザー名:

手動設定(M) 完了(D) キャンセル(A)

### ■ [手動設定]をクリック



■ 以下のように設定

受信サーバー：POP3(1行目)

- ・サーバーのホスト名：メールアドレスの'@'より後の部分
- ・ポート番号：110
- ・SSL：接続の保護なし
- ・認証方式：通常のパスワード認証


送信サーバー：SMTP(2行目)

- ・サーバーのホスト名：メールアドレスの'@'より後の部分
- ・ポート番号：587
- ・SSL：接続の保護なし
- ・認証方式：通常のパスワード認証

ユーザー名(3行目)

- ・受信サーバー：メールアカウント ※登録完了通知書に記載
- ・送信サーバー：メールアカウント ※登録完了通知書に記載(受信サーバー入力で自動表示)

■ [詳細設定]をクリック



■ 左側の一覧から、設定するアカウントの下にある [サーバー設定]をクリック

■ ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す：(推奨設定)

チェック無


(別のソフトやアプリでも受信する方)

チェック有

※この項目にチェックすると、複数の端末で同じメールを受信できます。(「サーバーから削除する日数」を併せて設定してください)

■ [OK]をクリック

### 3 : メール受信




- [受信]右の ▾ → [新着メッセージをすべて受信]をクリック

#### ■ 参考 ■ メールを送受信が正常に完了しない場合の対処法 (外部リンク)


[メッセージを受信できない](#)

[メッセージが送信できない](#)


## 4 : 設定確認



- メニューバーから[ツール]→[アカウント設定]をクリック



- 左側の一覧から、設定確認を行うアカウントをクリック
- 【アカウント設定】
- 名前：受信者に表示される送信者名を入力
- メールアドレス：メールアドレスを入力



- 左側の一覧から、設定確認を行うアカウントの下にある[サーバー設定]をクリック

### 【サーバー設定】

- 以下のように設定されているか確認

- ・ サーバー名：メールアドレスの'@'より後の部分
- ・ ポート：110
- ・ ユーザー名：メールアカウント ※登録完了通知書に記載
- ・ 接続の保護：なし
- ・ 認証方式：平文のパスワード認証(安全でない)
- ・ ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す：  
(推奨設定)

チェック無


(別のソフトやアプリでも受信する方)

チェック有


※この項目にチェックすると、複数の端末で同じメールを受信できます。

(「サーバーから削除する日数」を併せて設定してください)

- [OK]をクリック




- メニューバーから[ツール]→[アカウント設定]をクリック



- 左側の一覧から、  
【送信(SMTP)サーバー】をクリック

【送信(SMTP)サーバーの設定】

- 設定確認を行うアカウントを選択し、  
【編集】をクリック



【送信(SMTP)サーバー】

- 以下のように設定されているか確認
  - ・ 説明：メールソフト内での表示名  
例：メールアドレスそのまま、「仕事用」等
  - ・ サーバー名：メールアドレスの'@'より後の部分
  - ・ ポート番号：587
  - ・ 接続の保護：なし
  - ・ 認証方式：平文のパスワード認証(安全でない)
  - ・ ユーザー名：メールアカウント  
※登録完了通知書に記載

- [OK]をクリック




- [OK]をクリック




# 5 : アカウント削除




アカウント設定を削除すると、これまで受信したメールも削除されますので、ご注意ください。  
バックアップ等を作成してからのアカウント削除をお勧めいたします。



- メニューバーから[ツール]→[アカウント設定]をクリック




- 左側の一覧から、削除するアカウントを選択
- [アカウント操作]→[アカウントを削除]をクリック



- 【アカウントとデータの削除】
- [メッセージデータを削除]にチェック  
※メッセージデータを含め、完全に削除されます

- [削除]をクリック



- [OK]をクリック