

incl メール設定マニュアル

 メール (windows10 搭載)

※Windows10 付属メールソフトに関するご注意※

- ・本メールソフトには、サーバーにメッセージのコピーを置く設定項目が存在しません。
- ・メールソフトの受信トレイで削除したメールは、サーバーと同期後、メールサーバーからも削除されます。
- ・複数の端末に、同じメールアドレスを設定して使用する場合は、本メールソフトは補助的に利用されることをおすすめいたします。

必要なもの

1. メール (windows10 搭載メールソフト)

2. メール登録完了通知書

右上に大きく「重要」とかかれた書面です。設定前に、お手元にご準備ください。

紛失された場合は、[incl ホームページ](#)より有料にて再発行できます。

設定手順

1 : ソフト起動～設定画面へ

2 : メールアドレス設定

3 : メール受信

4 : 設定確認


5 : アカウント削除

1 : ソフト起動～設定画面へ




- キーボード左下の[Windows キー]を押し、画面の検索ボックスに「メール」と入力

- [メール]をクリックして起動




- 【アカウントの選択】画面が表示されたら
[2 : メールアドレス設定](#) へ進む

【アカウントの選択】画面が表示されない場合




- [アカウント]をクリック



- [アカウントの追加]をクリック

- [2 : メールアドレス設定](#) へ進む

2 : メールアドレス設定



【アカウントの選択】

■ [詳細設定]をクリック



【詳細設定】

■ [インターネット メール]をクリック

アカウントの追加

インターネット メール アカウント

メール アドレス

ユーザー名

例: kevinc, kevinc@contoso.com, domain#kevinc

パスワード

アカウント名

この名前を使用してメッセージを送信

受信メール サーバー

アカウントの種類

メールの送信 (SMTP) サーバー

送信サーバーには、認証が必要です

送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する

受信メールには SSL が必要

送信メールには SSL が必要

キャンセル

【インターネット メール アカウント】


■ 以下のように入力

- ・ メールアドレス：メールアドレス
- ・ ユーザー名：メールアカウント
※登録完了通知書に記載
- ・ パスワード：メールパスワード
※登録完了通知書に記載
- ・ アカウント名：メールソフト内での表示名
例：メールアドレスそのまま、「仕事用」等
- ・ この名前を使用してメッセージを送信：
受信者に表示される送信者名
- ・ 受信メールサーバー：
メールアドレスの '@' より後の部分
- ・ アカウントの種類：POP3
- ・ メール送信 (SMTP) サーバー：
メールアドレスの '@' より後の部分
- ・ 送信サーバーには、認証が必要です：チェック有
- ・ 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する：
チェック有
- ・ 受信メールには SSL が必要：チェック無
- ・ 送信メールには SSL が必要：チェック無

■ [サインイン] をクリック

アカウントの追加


すべて完了しました。
 アカウントは正常にセットアップされました。



【すべて完了しました。】

■ [完了] をクリック


3 : メール受信



■ 受信したいアカウントをクリック


■ [同期]  をクリック

4 : 設定確認



■ [アカウント]をクリック

■ 設定確認を行う、メールアカウント名を選択




【アカウントの設定】

■ 確認したいアドレスが表示されていることを確認

■ 以下のように設定されているか確認


- ・ ユーザ名：メールアカウント
※登録完了通知書に記載
- ・ パスワード：メールパスワード
※登録完了通知書に記載
- ・ アカウント名：メールソフト内での表示名
例：メールアドレスそのまま、「仕事用」等

■ [メールボックスの同期設定を変更]をクリック



【～の同期設定】

- [メールボックスの詳細設定]をクリック



【～の同期設定】

- 以下のように設定されているか確認

- ・ 受信メールサーバー：
メールアドレスの '@' より後の部分
- ・ メールを送信 (SMTP) サーバー：
メールアドレスの '@' より後の部分
- ・ 送信サーバーは認証が必要： チェック有
- ・ メールを送信に同じユーザー名とパスワードを使う：
チェック有
- ・ 受信メールに SSL を使う： チェック無
- ・ 送信メールに SSL を使う： チェック無

- [完了]をクリック

【～アカウントの設定】

- [保存]をクリック

アカウントの設定 ×

アカウントの設定

✉

ユーザー名


パスワード

アカウント名

メールボックスの同期設定を変更
コンテンツを同期するためのオプションです。


アカウントの削除
このアカウントをデバイスから削除します。

5 : アカウント削除




■ [アカウント]をクリック

■ 削除するメールアカウント名を選択



【～アカウントの設定】

■ [アカウントの削除]をクリック



【このアカウントを削除しますか？】

■ 削除したいアドレスが表示されていることを確認

■ [削除]をクリック