

カテゴリ	ソフト名
インターネット接続設定	Windows8

◆必要なもの◆

1. パソコン

2. 通信機器


例：電話回線で接続する場合はモデム ・ フレッツISDNで接続する場合はTA等

3. [登録完了通知書](#)**◆設定手順◆**1：[インターネット接続アイコンの作成](#)2：[インターネット接続方法](#)[【参考資料】ダイアル方法（トーン/パルス）の切替](#)**1 インターネット接続アイコンの作成**

・ キーボード左下の「Windowsキー」を押し、スタート画面を表示。



・ スタート画面上で右クリックし、画面下部に表示されたアプリバーから、「すべてのアプリ」をクリック。




・スタートメニューから「コントロールパネル」をクリック



・「ネットワークとインターネット接続」の中の「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリック



- ・ 「新しい接続またはネットワークのセットアップ」 をクリック



- ・ 「インターネットに接続します→ダイヤルアップ」 もしくは 「ダイヤルアップ接

続をセットアップします」をクリック



・ダイヤルアップの電話番号 (D)	電話回線の場合	こちら をご参照下さい
	フレッツISDNの場合	こちら をご参照下さい

・ユーザ名	電話回線の場合	PPPログイン名に @incl.ne.jp を 続けて入力
	フレッツISDNの場合	

・パスワード (P)	PPPパスワード
・接続名 (N)	任意の名前を入力

※ チェックボックス欄は必要に応じてチェックを入れてください。

・「接続 (C) 」 ボタンをクリックします。



自動的にインターネットへの接続が始まります。



- ・ 接続が完了すると上記の画面が表示されます。
- ・ 「閉じる」ボタンをクリックします。

2 インターネット接続方法



- ・ デスクトップ画面右下のタスクバーに表示されている接続のアイコンをクリック

ネットワーク

接続

ダイヤルアップ接続



接続(C)

- ・ 接続をしたい接続設定名（例：インクル）をクリック後、「接続（C）」をクリックします。



- ・ 「ダイヤル」ボタンをクリックし、接続を確立させる。

※ 接続が確立されない場合は、次項【参考資料】ダイヤル方法（トーン/パルス）の切替をお試し下さい。

★ 【参考資料】ダイヤル方法（トーン/パルス）の切替




接続が確立されない場合は、ダイヤル方法（トーン/パルス）の切替をお試し下さい。

※ インターネットに接続する電話回線が「プッシュ回線」の場合は「トーン」を、「ダイヤル回線」の場合は「パルス」を選択します。回線種別が不明な場合は、ご利用の電話会社へご確認ください。

・ キーボード左下の「Windowsキー」を押し、スタート画面を表示。



・ スタート画面上で右クリックし、画面下部に表示されたアプリバーから、「すべてのアプリ」をクリック。




・ スタートメニューから「コントロールパネル」をクリック




- ・ 「ネットワークの状態とタスクの表示」 をクリック



- ・ 「ネットワークと共有センター」画面で「アダプタ設定の変更」をクリックします。



- ・ 接続設定のアイコンの上で右クリックし「プロパティ (R) 」をクリックします。



- ・「ダイヤル情報を使う」にチェックをつけ、「ダイヤル情報 (R)」をクリック。



- ・「編集 (E)」をクリック。

所在地の編集

全般 市外局番の規則 通話カード

所在地(N):

ダイヤル元の所在地を指定します。

国/地域(R): 市外局番(C):

ダイヤル情報

この所在地からダイヤルするときに適用する規則:

市内通話の場合の外線発信番号(L):

市外電話の場合の外線発信番号(D):

市外通話に使用する電話会社の識別番号(E):

国際通話に使用する電話会社の識別番号(I):

キャッチホン機能を解除するための番号(W):

ダイヤル方法: トーン(T) パルス(P)

OK キャンセル 適用(A)

・ダイヤル方法を切り替え、OKボタンで閉じます。再度接続を試みます。

i n c l 事務局 : support@po.incl.ne.jp
Copyright (c) 2001 Ishikawa Computer Center Co.,Ltd.