

incl メール設定マニュアル	
 Gmail(Android)	OS バージョン：10

必要なもの
1. Gmail(Android 搭載メールソフト) 常に最新版でご利用いただく事を推奨いたします。 ※ご利用の通信機器・バージョンにより、画面表示が異なる場合があります。
2. メール利用サービス登録完了通知書 右上に大きく「重要」とかかれた書面です。設定前に、お手元にご準備ください。


設定手順
1：ソフト起動～設定画面へ
2：メールアドレス設定
3：設定確認
4：アカウント削除

1：ソフト起動～設定画面へ



■[Gmail]を起動

ソフト起動直後【Gmail へようこそ】と表示される場合



【Gmail へようこそ】

■[スキップ]をタップ



【すべてのメールアドレスを追加できるようになりました。】


■[メールアドレスを追加]をタップ

■ 2：メールアドレス設定 へ進む


【Gmail へようこそ】が表示されない場合



■[メニュー]  をタップ




■[設定]をタップ



【設定】

■[アカウントを追加する]をタップ

2：メールアドレス設定



メールのセットアップ

Google

Outlook、Hotmail、Live

Yahoo

Exchange と Office 365

その他

【メールのセットアップ】

■[その他]をタップ



メールアドレスの追加

メールアドレスを入力


手動設定

次へ

【メールアドレスの追加】

■メールアドレスを入力

■[手動設定]をタップ




このアカウントの種類を選択します

個人用 (POP3)

個人用 (IMAP)

【このアカウントの種類を選択します】


■[個人用(POP3)]を選択



■パスワード：メールパスワードを入力

※登録完了通知書に記載

■[次へ]をタップ



【受信サーバーの設定】

■以下のように設定

- ・ユーザー名：メールアカウント
※登録完了通知書に記載
- ・サーバー：メールアドレスの'@'より後の部分
- ・サーバーからメールを削除：削除しない
※[削除しない]を選択すると、複数の端末で
同じメールを受信できます

■[次へ]をタップ



送信サーバーの設定

ログインが必要

ユーザー名

パスワード
.....

SMTP サーバー

次へ

【送信サーバーの設定】

■以下のように設定

- ・ログインが必要：オン
※スイッチが緑色の時、オンの状態
- ・ユーザー名：メールアカウント
※登録完了通知書に記載
- ・SMTP サーバー：
メールアドレスの'@'より後の部分

■[次へ]をタップ



アカウントのオプション

同期頻度:
15分毎

☒

メールの着信を知らせる

☒

このアカウントのメールを同期

次へ

【アカウントのオプション】

■[次へ]をタップ



アカウントの設定が完了しました。

アカウント名（省略可）

名前

送信メールに表示されます

次へ

【アカウントの設定が完了しました。】

■アカウント名(省略可)：

メールソフト内での表示名を入力

例：メールアドレスそのまま、「仕事用」等


■名前：受信者に表示される送信者名を入力

■[次へ]をタップ


3：設定確認



■[メニュー]  をタップ



■[設定]をタップ



【設定】

- 設定確認を行う、アカウントをタップ



- [受信設定]をタップ

同期オプション

ユーザー名

パスワード
.....

サーバー

ポート
995

セキュリティの種類

SSL/TLS ▼

サーバーからメールを削除

削除しない ▼

キャンセル

完了

【同期オプション】

■ 以下のように設定されているか確認

- ・ユーザー名：メールアカウント
※登録完了通知書に記載
- ・パスワード：メールパスワード
※登録完了通知書に記載
- ・サーバー：メールアドレスの'@'より後の部分
- ・ポート：995
- ・セキュリティの種類：SSL/TLS
- ・サーバーからメールを削除：削除しない
※[削除しない]を選択すると、複数の端末で
同じメールを受信できます

■ [完了]をタップ

← [アカウント名] ⋮

アカウント名

名前

モバイル署名
未設定

~~~~~

サーバーの設定

受信設定  
ユーザー名、パスワード、その他の受信サーバーの設定

**送信設定**  
ユーザー名、パスワード、その他の送信サーバーの設定

## ■[送信設定]をタップ

### 同期オプション

ログインが必要 ☒

ユーザー名

パスワード  
..... ×

SMTP サーバー

ポート  
587

セキュリティの種類  
STARTTLS ▼

キャンセル **完了**

## 【同期オプション】

### ■ 以下のように設定されているか確認


- ・ ログインが必要：オン  
※スイッチが緑色の時、オンの状態
- ・ ユーザー名：メールアカウント  
※登録完了通知書に記載
- ・ パスワード：メールパスワード  
※登録完了通知書に記載
- ・ SMTP サーバー：  
メールアドレスの'@'より後の部分
- ・ ポート：587
- ・ セキュリティの種類：STARTTLS

### ■[完了]をタップ


## 4 : アカウント削除



■[設定]をタップ




■メニューをスクロールし、[アカウント]をタップ




#### 【アカウント】

- 削除するアカウントをタップ



#### 【個人用(POP3)】

- [アカウントを削除]をタップ



#### 【アカウントを削除しますか？】

- [アカウントを削除]をタップ