

incl メール設定マニュアル



メール(Android)

OS バージョン：10

メールソフトバージョン：10

必要なもの

1. メール(Android 搭載メールソフト)

常に最新版でご利用いただく事を推奨いたします。

※ご利用の通信機器によって、画面表示が異なる場合があります。

2. メール利用サービス登録完了通知書

右上に大きく「重要」とかかれた書面です。設定前に、お手元にご準備ください。

設定手順

1：ソフト起動～設定画面へ

2：メールアドレス設定

3：設定確認


4：アカウント削除

1：ソフト起動～設定画面へ



- [メール]を起動

ソフト起動直後【プライバシーポリシー】と表示される場合



【プライバシーポリシー】

- 表示内容を確認し、[同意する]をタップ

- [2：メールアドレス設定](#) へ進む


【プライバシーポリシー】が表示されない場合



-  をタップ



■[設定]をタップ



【設定】

■[アカウントを追加]をタップ

2：メールアドレス設定



アカウント設定



メールアドレス

メールアドレス

手動セットアップ



【メールアカウント】

■メールアドレスを入力

■[手動セットアップ]をタップ

アカウント設定

アカウントの種類

このアカウントの種類を選択します

POP3

IMAP

EXCHANGE



【アカウントの種類】

■[POP3]をタップ



アカウント設定

ログイン


パスワード

◀ ▶

【ログイン】

- メールパスワードを入力
※登録完了通知書に記載

- ▶ をタップ



アカウント設定

受信サーバーの設定

ユーザー名

パスワード

.....

サーバー

ポート

995

セキュリティの種類
SSL/TLS ▼

サーバーからメールを削除
削除しない ▼

◀ ▶

【受信サーバーの設定】

- 以下のように設定
 - ・ユーザー名：メールアカウント
※登録完了通知書に記載
 - ・サーバー：メールアドレスの'@'より後の部分
 - ・ポート：995
 - ・セキュリティの種類：SSL/TLS
 - ・サーバーからメールを削除：削除しない
※[削除しない]を選択すると、複数の端末で
同じメールを受信できます

- ▶ をタップ

アカウント設定

送信サーバーの設定

SMTPサーバー

ポート

セキュリティの種類
STARTTLS
☒ ログインが必要

ユーザー名

パスワード

◀ ▶

【送信サーバーの設定】

■ 以下のように設定

- ・ SMTP サーバー :
メールアドレスの '@' より後の部分
- ・ ポート : 587
- ・ セキュリティの種類 : STARTTLS
- ・ ログインが必要 : チェック有
- ・ ユーザー名 : メールアカウント
※登録完了通知書に記載

■ ▶ をタップ

アカウント設定

アカウントのオプション

同期頻度
15分毎

☒ メールの着信を知らせる

☒ このアカウントからメールを同期する

◀ ▶

【アカウントのオプション】

■ ▶ をタップ

アカウント設定

アカウントの設定が完了しました。

このアカウントに名前を付ける (省略可):

あなたの名前 (送信メールに表示されます)



【アカウントの設定が完了しました。】

- このアカウントに名前を付ける(省略可) :
メールソフト内での表示名を入力
例 : メールアドレスそのまま、「仕事用」等
- あなたの名前(送信メールに表示されます) :
受信者に表示される送信者名を入力
-  をタップ


3：設定確認



■  をタップ




■ [設定]をタップ



【設定】

- 設定確認を行う、アカウントをタップ



- メニューをスクロールし、[受信設定]をタップ

ユーザー名

パスワード

.....

サーバー

ポート

995

セキュリティの種類

SSL/TLS

サーバーからメールを削除

削除しない

キャンセル

完了

■ 以下のように設定されているか確認

- ・ユーザー名：メールアカウント
※登録完了通知書に記載
- ・パスワード：メールパスワード
※登録完了通知書に記載
- ・サーバー：メールアドレスの'@'より後の部分
- ・ポート：995
- ・セキュリティの種類：SSL/TLS
- ・サーバーからメールを削除：削除しない
※[削除しない]を選択すると、複数の端末で
同じメールを受信できます

■ [完了]をタップ

←

クイック返信
メールの作成時に頻繁に挿入する文章を編集する

データ使用量

同期頻度
15分毎

通知設定
通知を管理する

サーバー設定
受信設定
ユーザー名、パスワードなど受信サーバーを設定する

送信設定
ユーザー名、パスワードなど送信サーバーを設定する

■ [送信設定]をタップ

SMTPサーバー

ポート
587

セキュリティの種類
STARTTLS ▼

☒ ログインが必要

ユーザー名

パスワード
.....

キャンセル 完了

■ 以下のように設定されているか確認


- ・ SMTP サーバー :
メールアドレスの '@' より後の部分
- ・ ポート : 587
- ・ セキュリティの種類 : STARTTLS
- ・ ログインが必要 : チェック有
- ・ ユーザー名 : メールアカウント
※登録完了通知書に記載
- ・ パスワード : メールパスワード
※登録完了通知書に記載

■ [完了] をタップ


4 : アカウント削除



■[設定]をタップ



■メニューをスクロールし、[アカウント]をタップ




【アカウント】

- 削除するアカウントをタップ



【メール】

- [アカウントを削除]をタップ



【アカウントを削除しますか？】

- [アカウントを削除]をタップ