

メール転送サービス

ユーザースマニュアル

目次

◆ログイン

◆メール転送設定一覧

◆転送設定

◆設定例

※ご注意※

利用にはお申込みが必要です。事前にお申込みの上、ご利用ください。

条件設定はメールがメールサーバーに届いた時点で実行されます。複数の条件設定を作成した場合、上から順に実行しますので、適切に順序を調整してください。

転送先のメールアドレスの入力ミスや順序の設定誤りに、十分ご注意ください。

◆ログイン



5回ログインに失敗するとロックがかかります。ロックされた場合は、1分後に再度お試しください。

インクル Webメール&メール転送サービス

メールアドレス

パスワード

ログイン

© ICC 石川コンピュータ・センター 2021

1. ログイン画面を開く

<https://webmail.incl.ne.jp/>

2. 以下のように入力

・ Email address : メールアドレス

・ Password : メールパスワード

※登録完了通知書に記載

3. [ログイン]をクリック

インクル Webメールサービス ログアウト

最終ログイン日時 : 2021-04-05 16:58:17

ご利用になるサービスを選択してください。

Webメール

メール転送設定

© ICC 石川コンピュータ・センター 2021

4. [メール転送設定]をクリック

◆メール転送設定一覧



No	発信者[From]	宛先[To]	写し[Cc]	件名[Subject]	転送先メールアドレス			
1	test を含む				test@example.com	<input type="checkbox"/> 設定	<input type="checkbox"/> 削除	↑ ↓
2				[SPAM] を含まない	test@example.com	<input type="checkbox"/> 設定	<input type="checkbox"/> 削除	↑ ↓

■転送設定の一覧表示

転送サービスの実行を選択できます。

実行する： 転送条件に従ってメールを転送する。

実行しない：転送しない。

変更した場合は[更新]ボタンで更新してください。


[設定] 設定内容を変更できます。

[削除] 設定を削除します。

[↑][↓] 優先順位を変更することができます。

[新規登録] 新しい転送設定を追加します。

条件は最大 10 個まで登録できます。



インクル Webメールサービス トップ ログアウト
最終ログイン日時: 2020-07-08 16:45:53

- ・ [差出人]、[宛先]、[写し]、[件名]を併記した場合には、AND条件となります。
- ・ 転送先メールアドレスを記述せずに条件をいれた場合、条件にヒットすると転送しません。
- ・ 条件を設定せずに、転送先メールアドレスのみを記述した場合は、すべてのメールを転送します。
- ・ 条件の英字、数字は全角・半角、大文字・小文字のどちらでもヒットします。
- ・ 条件のひらがな、カタカナはどちらでもヒットします。
- ・ 条件のカタカナは全角・半角のどちらでもヒットします。
- ・ 条件の「!」、「&」などの記号は全角・半角どちらでもヒットします。(ただし一部の文字を除く)

🏠 一覧へ

No. 2

転送先メールアドレス

差出人[From] 変更

宛先[To] 変更

写し[Cc] 変更

件名[Subject] 変更

登録 リセット

© ICC 石川コンピュータ・センター 2020

■ メール転送条件設定

・ 転送先メールアドレス

※複数の宛先へ送信する場合は、

メールアドレスを「, (半角カンマ)」で区切って入力してください。

最大 5 件まで設定できます。

・ 差出人、宛先、写し、件名

転送条件を入力します。

ドロップダウンリストより「含む/含まない」

を選択することができます。

[登録] 入力した条件で登録します。

[リセット] 全ての項目が編集前の状態に戻ります。

転送設定の条件について

- ・ [差出人]、[宛先]、[写し]、[件名]を併記した場合には、その条件すべてを満たす場合のみ転送します。
- ・ 転送先メールアドレスの記述がなく、条件のみ入れた場合、条件にヒットしたメールは転送しない設定となります。
- ・ 転送先メールアドレスのみ記述し、条件がない場合、すべてのメールを転送します。
- ・ ワイルドカード（「*」「?」等）は使用できません。

文字の種類について

- ・ 英字、数字は全角、半角、大文字、小文字どれでもヒットします。
- ・ 条件のひらがな、カタカナ、どちらでもヒットします。
- ・ 条件の「!」、「&」などの記号は全角・半角どちらでもヒットします。(ただし一部の文字は除く)

◆ 設定例



1. メール差出人が「abc@po.incl.ne.jp」の場合「090**@docomo.ne.jp」に転送する場合

<転送設定画面>

■ 転送設定

- ・ 転送先メールアドレス欄に転送したい先のメールアドレス「090**@docomo.ne.jp」を入力します。
- ・ 差出人[From]欄に送信元のメールアドレス「abc@po.incl.ne.jp」を指定します。（「含む」を選択）

<メール転送設定一覧>

■ 設定一覧

設定一覧に登録されたことを確認します。

2. メール送信者が「abc@po.incl.ne.jp」の場合、転送しない

<転送設定画面>

■ 設定

- ・ 転送先メールアドレス欄を空欄にします。
- ・ 差出人[From]欄に送信元のメールアドレス「abc@po.incl.ne.jp」を指定します。（「含む」を選択）

<メール転送設定一覧>

■ 設定一覧

設定一覧に登録されたことを確認します。

3. 件名に「SPAM」という文字が含まれている場合、転送しない。それ以外のメールは「090**@docomo.ne.jp」に転送する

<転送設定画面>

転送先メールアドレス

差出人[From]

宛先[To]

写し[Cc]

件名[Subject] SPAM

登録 リセット

■ 転送設定 1

件名に[SPAM]が含まれている場合は転送しない設定を行います。

- ・ 件名[Subject]欄に文字列「SPAM」を指定します。（「含む」を選択）
- ・ その他は空欄にします。

<転送設定画面>

転送先メールアドレス 090**@docomo.ne.jp

差出人[From]

宛先[To]

写し[Cc]

件名[Subject]

登録 リセット

■ 転送設定 2

それ以外のメールを転送する設定を行います。

- ・ 転送先メールアドレス欄に転送したい先のメールアドレス「090**@docomo.ne.jp」を入力します。
- ・ その他は空欄にします。

<メール転送設定一覧>

転送サービス 実行する 更新

・ 条件は上部にあるものが優先です。

No.	差出人[From]	宛先[To]	写し[Cc]	件名[Subject]	転送先メールアドレス	設定	削除	↑	↓
1				SPAM を含む		設定	削除	↑	↓
2					090**@docomo.ne.jp	設定	削除	↑	↓

新規登録

■ 設定一覧

設定一覧に登録されたことを確認します。

条件1で「SPAM」を含むメールが転送されず、条件2ですべてを転送する設定になっていれば「SPAM」を含むメール以外はすべて転送するという設定となります。