

カテゴリ	ソフト名
インターネット接続設定	Windows 8

◆必要なもの◆

1. パソコン
2. 通信機器  
例：電話回線で接続する場合はモデム ・ フレッツISDNで接続する場合はTA等
3. 登録完了通知書

◆設定手順◆

- 1: インターネット接続アイコンの作成
- 2: インターネット接続方法


【参考資料】ダイヤル方法（トーン/パルス）の切替

1 インターネット接続アイコンの作成


・キーボード左下の「Windowsキー」を押し、スタート画面を表示。




・スタート画面上で右クリックし、画面下部に表示されたアプリ バーから、「すべてのアプリ」をクリック。




・スタートメニューから「コントロールパネル」をクリック




・「ネットワークとインターネット接続」の中の「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリック



・「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリック



・「インターネットに接続します→ダイヤルアップ」 もしくは 「ダイヤルアップ接続をセットアップします」をクリック



・ダイヤルアップの電話番号 (D)	電話回線の場合	こちらをご参照下さい
	フレッツISDNの場合	こちらをご参照下さい

・ユーザ名	電話回線の場合	PPPoEログイン名に @incl.ne.jp を続けて入力
	フレッツISDNの場合	

・パスワード (P) PPPパスワード


・接続名 (N) 任意の名前を入力

※チェックボックスは必要に応じてチェックを入れてください。

・「接続 (C) 」 ボタンをクリックします。




自動的にインターネットへの接続がはじまります。




・接続が完了すると上記の画面が表示されます。

・「閉じる」ボタンをクリックします。


2 インターネット接続方法



・デスクトップ画面右下のタスクバーに表示されている接続のアイコンをクリック



・接続をしたい接続設定名 (例：インクル) をクリック後、「接続 (C) 」をクリックします。



・「ダイヤル」ボタンをクリックし、接続を確認させる。


※インターネットに接続する電話回線が「プッシュ回線」の場合は【トーン】を、【ダイヤル回線】の場合は【パルス】を選択します。回線種別が不明な場合は、ご利用の電話会社へご確認ください。

★【参考資料】ダイヤル方法（トーン/パルス）の切替


接続が確立されない場合は、ダイヤル方法（トーン/パルス）の切替をお試し下さい。

※インターネットに接続する電話回線が【プッシュ回線】の場合は【トーン】を、【ダイヤル回線】の場合は【パルス】を選択します。回線種別が不明な場合は、ご利用の電話会社へご確認ください。

・キーボード左下の「Windowsキー」を押し、スタート画面を表示。



・スタート画面上で右クリックし、画面下部に表示されたアプリ バーから、「すべてのアプリ」をクリック。



・スタートメニューから「コントロールパネル」をクリック



・「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリック



・「ネットワークと共有センター」画面で「アダプタ設定の変更」をクリックします。



・接続設定のアイコンの上で右クリックし「プロパティ (R) 」をクリックします。



・「ダイヤル情報を使う」にチェックをつけ、「ダイヤル情報 (R) 」をクリック。



・「編集 (E) 」をクリック。



・ダイヤル方法を切り替え、OKボタンで閉じます。再度接続を試みます。



・ダイヤル方法を切り替え、OKボタンで閉じます。再度接続を試みます。



・ダイヤル方法を切り替え、OKボタンで閉じます。再度接続を試みます。

Copyright (c) 2001 Ishikawa Computer Center Co.,Ltd.