


incl メール設定マニュアル	
 <b>メール</b>	OSバージョン：10
	メールソフトバージョン：12

必要なもの
1. メール(Mac 搭載メールソフト) 常に最新版でご利用いただくことを推奨いたします。
2. メール利用サービス登録完了通知書 右上に大きく「重要」とかかれた書面です。設定前に、お手元にご準備ください。

設定手順
1：ソフト起動～設定画面へ
2：メールアドレス設定 ※
3：メール受信
4：設定確認
5：アカウント削除

### ※アドレス設定・設定確認する際のご注意※

Mac 搭載「メール」では、設定内容の編集中（設定・設定確認時）に、一度入力した内容が消える現象が起きる場合があります。次の画面へ進める前や、設定内容を保存する前に、再度全ての項目をご確認ください。

# 1 : ソフト起動～設定画面へ



- [メール]のアイコンをクリックし起動



- 【メールアカウントのプロバイダを選択...】
- [その他のメールアカウント...]を選択し、  
[続ける]をクリック

## 【メールアカウントのプロバイダを選択...】が表示されない場合



- メニューバーから[メール]→[アカウントを追加...]  
をクリック

上記画面が表示されます

## 2：メールアドレス設定



### 【メールアカウントを追加】

#### ■ 以下のように設定

- ・ 名前：受信者に表示される送信者名
- ・ メールアドレス：メールアドレス
- ・ パスワード：メールパスワード  
※登録完了通知書に記載

#### ■ [サインイン]をクリック

#### ■ 以下のように設定

- ・ メールアドレス：メールアドレス
- ・ ユーザ名：メールアカウント  
※登録完了通知書に記載
- ・ パスワード：メールパスワード  
※登録完了通知書に記載
- ・ アカウントの種類：POP
- ・ 受信用メールサーバ：  
メールアドレスの'@'より後の部分
- ・ 送信用メールサーバ：  
メールアドレスの'@'より後の部分

#### ■ 全ての項目の入力内容を確認 ※

#### ■ [サインイン]をクリック


### 【パスワードを“~”に安全に送信できませんでした】

#### ■ [続ける]をクリック


- ※2回表示される為、2回共に[続ける]をクリック



- メニューバーから[メール]→[環境設定...]をクリック




- [アカウント]をクリック
- 設定するアカウントを選択



## 【アカウント情報】タブ

### ■ 以下のように設定

- ・説明：メールソフト内での表示名  
例：メールアドレスそのまま、「仕事用」等
- ・メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除：  
(推奨設定)  
チェック有  
※下のドロップダウンリストより、  
サーバから削除する日数を併せて設定  
(別のソフトやアプリでも受信する方)  
チェック無  
※複数の端末で同じメールを受信できます



## 【サーバ設定】タブ

### ■ 以下のように設定

#### 受信用メールサーバ(POP)

- ・接続設定を自動的に管理：チェック無
- ・ポート：110
- ・TLS/SSLを使用：チェック無
- ・認証：パスワード

#### 送信用メールサーバ(SMTP)


- ・ユーザ名：メールアカウント  
※登録完了通知書に記載
- ・接続設定を自動的に管理：チェック無
- ・ポート：587
- ・TLS/SSLを使用：チェック無
- ・認証：パスワード

### ■ [保存]をクリック

- 閉じるボタン(赤)をクリックし、  
アカウント画面を閉じる

### 3 : メール受信



■ [受信ボタン]  をクリック


## 4 : 設定確認




- [メール]のアイコンをクリックし起動



- メニューバーから[メール]→[環境設定...]をクリック



- [アカウント]をクリック
- 設定確認を行うアカウントを選択



## 【アカウント情報】タブ

### ■ 以下のように設定されているか確認

- ・説明：メールソフト内での表示名  
例：メールアドレスそのまま、「仕事用」等
- ・メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除：

(推奨設定)

チェック有


※下のドロップダウンリストより、

サーバから削除する日数を併せて設定

(別のソフトやアプリでも受信する方)

チェック無

※複数の端末で同じメールを受信できます




## 【サーバ設定】タブ

### ■ 以下のように設定されているか確認

受信用メールサーバ(POP)

- ・ユーザ名：メールアカウント  
※登録完了通知書に記載
- ・パスワード：メールパスワード  
※登録完了通知書に記載
- ・ホスト名：メールアドレスの'@'より後の部分
- ・接続設定を自動的に管理：チェック無
- ・ポート：110
- ・TLS/SSL を使用：チェック無
- ・認証：パスワード

### ■ [POPの詳細設定]をクリック




### ■ 以下のように設定されているか確認

- ・TLS証明書：なし
- ・セキュリティ保護されていない認証を許可：チェック有

### ■ [OK]をクリック





## 送信用メールサーバ(SMTP)

- [アカウント]のドロップダウンリストより、  
[SMTP サーバリストを編集...]をクリック



- 設定確認を行うアカウントを選択



## 【サーバ設定】タブ


- 以下のように設定されているか確認
  - ・ ユーザ名：メールアカウント  
※登録完了通知書に記載
  - ・ パスワード：メールパスワード  
※登録完了通知書に記載
  - ・ ホスト名：メールアドレスの'@'より後の部分
  - ・ 接続設定を自動的に管理：チェック無
  - ・ ポート：587
  - ・ TLS/SSL を使用：チェック無
  - ・ 認証：パスワード



#### 【詳細】タブ

- 以下のように設定されているか確認
  - ・ TLS 証明書：なし
  - ・ セキュリティ保護されていない認証を許可：チェック有

- [OK]をクリック



- [保存]をクリック

※設定内容の変更がない場合は表示されません

- 閉じるボタン(赤)をクリックし、  
アカウント画面を閉じる


## 5 : アカウント削除




- [メール]のアイコンをクリックし起動



- メニューバーから[メール]→[環境設定...]をクリック




- [アカウント]をクリック
- 削除するアカウントを選択し、削除ボタン(-)をクリック



【メールアカウント“~”を削除してもよろしい  
ですか？】

■[OK]をクリック



【“~”POP アカウントとそのすべての  
メッセージを削除してもよろしいですか？】

■[削除]をクリック