


incl メール設定マニュアル	
 <b>メール</b>	OSバージョン：10
	メールソフトバージョン：13

必要なもの
1. メール(Mac 搭載メールソフト) ご利用中の「メール」アプリのバージョンによって、画面表示が異なる場合があります。 常に最新版でご利用いただくことを推奨いたします。
2. メール利用サービス登録完了通知書 右上に大きく「重要」とかかれた書面です。設定前に、お手元にご準備ください。

設定手順
1：ソフト起動～設定画面へ
2：メールアドレス設定 ※
3：メール受信
4：設定確認
5：アカウント削除

### ※アドレス設定・設定確認する際のご注意※

Mac 搭載「メール」では、設定内容の編集中（設定・設定確認時）に、一度入力した内容が消える現象が起きる場合があります。次の画面へ進める前や、設定内容を保存する前に、再度全ての項目をご確認ください。

# 1 : ソフト起動～設定画面へ




■[メール]を起動

【メールアカウントのプロバイダを選択...】と表示される場合



■ 2 : メールアドレス設定 へ進む

【メールアカウントのプロバイダを選択...】が表示されない場合



■メニューバーから[メール]→[アカウントを追加...]をクリック

## 2 : メールアドレス設定



【メールアカウントのプロバイダを選択...】

- [その他のメールアカウント...]を選択し、  
[続ける]をクリック

【メールアカウントを追加】

- 以下のように設定
  - ・ 名前：受信者に表示される送信者名
  - ・ メールアドレス：メールアドレス
  - ・ パスワード：メールパスワード※登録完了通知書に記載

- [サインイン]をクリック

メールアドレス:

ユーザ名:

パスワード:

アカウントの種類: POP

受信用メールサーバ:

送信用メールサーバ:

アカウント名またはパスワードを確認できません。


キャンセル 戻る **サインイン**

■ 以下のように設定


- ・メールアドレス：メールアドレス
- ・ユーザ名：メールアカウント  
※登録完了通知書に記載
- ・パスワード：メールパスワード  
※登録完了通知書に記載
- ・アカウントの種類：POP
- ・受信用メールサーバ：  
メールアドレスの'@'より後の部分
- ・送信用メールサーバ：  
メールアドレスの'@'より後の部分

■ 全ての項目の入力内容を確認 ※

■ [サインイン]をクリック




■ メニューバーから[メール]→[環境設定...]をクリック



■ [アカウント] をクリック


■ 設定するアカウントを選択



【アカウント情報】タブ

■ 以下のように設定

- ・ 説明：メールソフト内での表示名  
例：メールアドレスそのまま、「仕事用」等
- ・ メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除：  
推奨設定⇒チェック有  
※下のドロップダウンリストより、  
サーバから削除する日数を併せて設定  
別のソフト/アプリでも受信する⇒チェック無  
※複数の端末で同じメールを受信できます



## 【サーバ設定】タブ

### ■ 以下のように設定


#### 受信用メールサーバ (POP)

- ・ 接続設定を自動的に管理：チェック無
- ・ ポート：995

### ■ [保存]をクリック

- 閉じるボタン(赤)をクリックし、  
アカウント画面を閉じる

### 3 : メール受信



■ [受信ボタン]  をクリック


## 4 : 設定確認



### ■ [メール]を起動




### ■ メニューバーから[メール]→[環境設定...]をクリック




### ■ [アカウント]をクリック

### ■ 設定確認を行うアカウントを選択



### 【アカウント情報】タブ


- 以下のように設定されているか確認
  - ・ 説明：メールソフト内での表示名  
例：メールアドレスそのまま、「仕事用」等
  - ・ メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除：推奨設定⇒チェック有  
※下のドロップダウンリストより、サーバから削除する日数を併せて設定  
別のソフト/アプリでも受信する⇒チェック無  
※複数の端末で同じメールを受信できます



### 【サーバ設定】タブ


- 以下のように設定されているか確認
  - 受信用メールサーバ (POP)
    - ・ ユーザ名：メールアカウント  
※登録完了通知書に記載
    - ・ パスワード：メールパスワード  
※登録完了通知書に記載
    - ・ ホスト名：メールアドレスの '@' より後の部分
    - ・ 接続設定を自動的に管理：チェック無
    - ・ ポート：995
    - ・ TLS/SSL を使用：チェック有
    - ・ 認証：パスワード

### ■ [POPの詳細設定]をクリック




- 以下のように設定されているか確認
  - ・ TLS 証明書：なし
  - ・ セキュリティ保護されていない認証を許可：チェック無

### ■ [OK]をクリック



## 送信用メールサーバ(SMTP)

- [アカウント]のドロップダウンリストより、  
[SMTPサーバリストを編集...]をクリック



- 設定確認を行うアカウントを選択



## 【サーバ設定】タブ


- 以下のように設定されているか確認
  - ・ ユーザ名：メールアカウント  
※登録完了通知書に記載
  - ・ パスワード：メールパスワード  
※登録完了通知書に記載
  - ・ ホスト名：メールアドレスの'@'より後の部分
  - ・ 接続設定を自動的に管理：チェック無
  - ・ ポート：587
  - ・ TLS/SSL を使用：チェック有
  - ・ 認証：パスワード



### 【詳細】タブ

- 以下のように設定されているか確認
  - ・ TLS 証明書：なし
  - ・ セキュリティ保護されていない認証を許可：チェック無

- [OK]をクリック



- [保存]をクリック

※設定内容の変更がない場合は表示されません

- 閉じるボタン(赤)をクリックし、  
アカウント画面を閉じる


## 5 : アカウント削除



■[メール]を起動




■メニューバーから[メール]→[環境設定...]をクリック




■[アカウント]をクリック

■削除するアカウントを選択し、  
削除ボタン(-)をクリック



【メールアカウント“~”を削除してもよろしい  
ですか？】

■ [OK]をクリック



【“~”POP アカウントとそのすべての  
メッセージを削除してもよろしいですか？】

■ [削除]をクリック