

incl メール設定マニュアル

メール(windows10 搭載)

※Windows10 付属メールソフトについて※

- ・本メールソフトには、サーバーにメッセージのコピーを置く設定項目が存在しません。
- ・メールソフトの受信トレイで削除したメールは、サーバーと同期後、メールサーバーからも削除されます。
- ・複数の端末に、同じメールアドレスを設定して使用する場合は、本メールソフトは補助的に利用されることをおすすめいたします。

必要なもの

1. メール(windows10 搭載メールソフト)

2. メール利用サービス登録完了通知書

右上に大きく「重要」とかかれた書面です。設定前に、お手元にご準備ください。

設定手順

1 : ソフト起動～設定画面へ

2 : メールアドレス設定

3 : メール受信

4 : 設定確認


5 : アカウント削除

1 : ソフト起動～設定画面へ




■ [メール] を起動

ソフト起動直後【アカウントの追加】と表示される場合



■ 2 : メールアドレス設定 へ進む


【アカウントの追加】が表示されない場合



■ [アカウント] をクリック

■ [アカウントの追加] をクリック

2 : メールアドレス設定



【アカウントの追加】

- [詳細設定]をクリック



【詳細設定】

- [インターネット メール]をクリック

アカウントの追加

インターネット メール アカウント

メール アドレス
someone@example.com

ユーザー名
例: kevinc, kevinc@contoso.com, domain\kevinc

パスワード

アカウント名

この名前を使用してメッセージを送信

受信メール サーバー

アカウントの種類
POP3

メールの送信 (SMTP) サーバー

送信サーバーには、認証が必要です

送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する

受信メールには SSL が必要

送信メールには SSL が必要

サインイン キャンセル

【インターネット メール アカウント】

■ 以下のように入力

- ・ **メールアドレス** : メールアドレス
- ・ **ユーザー名** : メールアカウント
※登録完了通知書に記載
- ・ **パスワード** : メールパスワード
※登録完了通知書に記載
- ・ **アカウント名** : メールソフト内での表示名
例 : メールアドレスそのまま、「仕事用」等
- ・ **この名前を使用してメッセージを送信** :
受信者に表示される送信者名
- ・ **受信メールサーバー** :
メールアドレスの '@' より後の部分
- ・ **アカウントの種類** : POP3
- ・ **メールの送信 (SMTP) サーバー** :
メールアドレスの '@' より後の部分
- ・ **送信サーバーには、認証が必要です** : チェック有
- ・ **送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する** :
チェック有
- ・ **受信メールには SSL が必要** : チェック無
- ・ **送信メールには SSL が必要** : チェック無

■ [サインイン] をクリック

アカウントの追加

すべて完了しました。
アカウントは正常にセットアップされました。

someone@example.com

スマートフォンでの Outlook
でメールがさらに便利に

任意のメール アカウントに接続して、外出先で職場や個人の予定表にアクセスできます。無料でご利用いただけます。

アプリを入手

完了

【すべて完了しました。】

■ [完了] をクリック

3 : メール受信



■ 受信するアカウントをクリック

■ [同期]  をクリック

4：設定確認



■ [アカウント] をクリック

■ 設定確認を行う、メールアカウント名をクリック



【～アカウントの設定】

■ 以下のように設定されているか確認

- ・ **ユーザー名**：メールアカウント
※登録完了通知書に記載
- ・ **パスワード**：メールパスワード
※登録完了通知書に記載
- ・ **アカウント名**：メールソフト内での表示名
例：メールアドレスそのまま、「仕事用」等

■ [メールボックスの同期設定を変更] をクリック

アカウントの設定

の同期設定

使用状況に応じて

1日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントをチェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量とバッテリーを節約します。

現在の同期間隔: 2時間ごと

常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする

ダウンロードするメールの期間

過去3か月間

この名前を使用してメッセージを送信

同期オプション

メール

オン

メールボックスの詳細設定
受信および送信メールサーバーの情報

完了 キャンセル

【～の同期設定】

- [メールボックスの詳細設定]をクリック

アカウントの設定

の同期設定

この名前を使用してメッセージを送信

同期オプション

メール

オン

受信メールサーバー

送信 (SMTP) メールサーバー

送信サーバーは認証が必要

メールを送信に同じユーザー名とパスワードを使う

受信メールに SSL を使う

送信メールに SSL を使う

完了 キャンセル

【～の同期設定】

- 以下のように設定されているか確認

- ・ **受信メールサーバー** :
メールアドレスの '@' より後の部分
- ・ **送信 (SMTP) メールサーバー** :
メールアドレスの '@' より後の部分
- ・ **送信サーバーは認証が必要** : チェック有
- ・ **メールを送信に同じユーザー名とパスワードを使う** : チェック有
- ・ **受信メールに SSL を使う** : チェック無
- ・ **送信メールに SSL を使う** : チェック無

- [完了]をクリック

アカウントの設定 ×

アカウントの設定

✉ example@example.com

ユーザー名
[Redacted]

パスワード
[Redacted]

アカウント名
[Redacted]

メールボックスの同期設定を変更
コンテンツを同期するためのオプションです。

アカウントの削除
このアカウントをデバイスから削除します。

保存 キャンセル

【～アカウントの設定】

■ [保存]をクリック

5 : アカウント削除




■ [アカウント] をクリック

■ 削除するメールアカウント名をクリック



【～アカウントの設定】

■ [アカウントの削除] をクリック



【このアカウントを削除しますか?】

■ 削除するアドレスが表示されていることを確認

■ [削除] をクリック